

MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE DE VPN FORTICLIENT EN SISTEMAS OPERATIVOS ANDROID



Introducción


El presente documento proporciona una guía de configuración del cliente de VPN FortiClient en equipos con sistema operativo Android.

Procedimiento


1. Buscar y descargar la aplicación FortiClient VPN del Play Store e instalarla en su dispositivo móvil.




2. Después de descargarla, abrir la aplicación FortiClient VPN.




3. Durante la instalación se presentan las siguientes ventanas emergentes:




Seleccionar ACEPTAR




Seleccionar ACEPTAR




Seleccionar Permitir



Seleccionar ENABLE



Seleccionar Permitir



Escriba el nombre de la VPN, seleccione "SSL VPN" y seleccione "Create"



SSL VPN settings

Tunnel name
VPN CICESE

Servers
Remote gateway address >

Port
443 >

Username
SSL username >

Seleccione "Servers"

Server

https://jano.cicese.mx:18973/VPN

CANCELAR ACEPTAR

Escriba
https://jano.cicese.mx:18973/VPN

y seleccione ACEPTAR

Port

18973

CANCELAR ACEPTAR

Seleccione "Port", escriba 18973 y seleccione ACEPTAR

Username

cuenta-de-correo-sin-@cicese.mx

CANCELAR ACEPTAR

Seleccione "Username" y escriba su cuenta de correo sin el @cicese.mx y seleccione ACEPTAR

FortiClient VPN

SSL VPN settings

Tunnel name
VPN CICESE

Servers
https://jano.cicese.mx:18973/VPN

Port
18973

Username
cuenta-de-correo-sin-@cicese.mx

Certificate
X.509 certificate in PKCS12 format

Single Sign On
Disabled

Prompt User Credentials
Enabled

Su configuración debe ser similar a esta.
Seleccione las 3 barras de la esquina superior derecha

VPN

Configure WiFi

FortiClient Settings

Android Settings

Install FortiClient App

Install FortiToken Mobile App

FortiClient.com

About

Quit

Seleccione "VPN"

FortiClient VPN

UPGRADE TO THE FULL VERSION TO ACCESS ADDITIONAL FEATURES AND RECEIVE TECHNICAL SUPPORT

VPN TUNNELS

VPN CICESE

Seleccione "VPN CICESE" o el nombre que le haya dado a su conexión

FortiClient VPN

VPN CICESE

Settings

Connect

Seleccione "CONNECT"

Login
VPN CICESE

cuenta-de-correo-sin-@cicese.mx


.....

CANCELAR LOGIN


En "Password", escriba la clave de su correo electrónico y luego seleccione "LOGIN"




Seleccione “Aceptar”, y en la siguiente pantalla le deberá pedir el certificado para encriptar la información.



Seleccione “VIEW CERTIFICATE” para asegurarse que es un certificado válido del CICESE



Revise que el certificado esté a nombre de CICESE y en caso afirmativo seleccione “PROCEED”



Si la conexión se realizó correctamente, le aparecerá una ventana con su nombre de usuario, tiempo conectado, y una dirección IP de CICESE (inicia con 158.97.229). A partir de este momento tendrá acceso a la red interna del CICESE.

NOTA IMPORTANTE: El servicio de VPN NO funciona estando conectado a la Red CICESE, por lo que si intenta conectarse al servidor estando dentro de CICESE, el servidor no responderá y se mostrará un mensaje de error. **Para probar o usar el servicio es necesario conectarse desde una red externa.**

Cuando ya no requiera estar conectado a la VPN y desee terminar la conexión, regrese a la ventana de la conexión de la VPN y seleccione "Disconnect".